

PRÉLÈVEMENT CERVICAL

COMMENT FAIRE ?

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

⚠ Prélèvement avec speculum réalisé par le biologiste ou la sage-femme

- À distance de toute toilette vaginale
- À distance de tout traitement local (délai de 48h minimum)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Gants sans talc
- Drap d'examen
- Spéculum
- Écouvillons SWAB et DACRON
- Sérum physiologique
- Cytobrosse + milieu Thinprep

SÉQUENCE DE PRÉLÈVEMENT :

- 1 Le biologiste invite la patiente à enlever le bas de sa tenue et à s'allonger sur la table d'examen, protégée par un film de protection, en **plaçant ses pieds dans les étriers** (supports prévus à cet effet, **figure 1**).
- 2 **Couvrir le ventre et les jambes** à l'aide du drap d'examen.
- 3 Mettre les gants et poser le spéculum.
(vidéo explicative via ce QRCode + **figure 2**)
- 4 Procéder au prélèvement au niveau du col.
 - Bactériologie, Mycoplasmes uro-génitaux - SWAB
 - ▶ Recueillir les sécrétions au niveau du col.
 - Chlamydia, Gonocoque et Mycoplasmes uro-génitaux - SWAB
 - ▶ Introduire l'écouvillon dans le col,
 - ▶ Effectuer 3 à 5 tours,
 - ▶ Retirer sans toucher les parois vaginales.
 - HPV - Cytobrosse + Thinprep + DACRON (**figure 3**)
 - ▶ Enlever la glaire avec le dacron et le jeter,
 - ▶ Introduire la cytobrosse dans le col jusqu'à ce que l'extrémité ne soit plus visible,
 - ▶ Effectuer 3 à 5 tours,
 - ▶ Retirer sans toucher les parois vaginales.
 - Herpès PCR - SWAB + DACRON ou DACRON + DACRON
 - ▶ Humidifier le Dacron au sérum physiologique pour enlever les croûtes, pus ou suintement et le jeter,
 - ▶ Avec le SWAB ou le 2^{ème} DACRON, frotter le plancher de la lésion,
 - ▶ Retirer sans toucher les parois vaginales.
- 5 Identifier les échantillons.
- 6 Retirer le spéculum.




figure 1




figure 2




figure 3